

AutoCAD 2007

독립 실행형 설치 안내서

Autodesk®

2006년 4월

Copyright© 2006 Autodesk, Inc.

판권 소유

이 서적 또는 이 서적의 일부는 어떠한 방법, 목적, 형태로든 복제할 수 없습니다.

AUTODESK, INC.는 본 자료와 관련하여 특정 목적에 대한 상업성 및 적합성을 비롯한 어떠한 명시적 또는 명시적 보증을 하지 않으며 자료를 "원 상태대로" 제공합니다.

AUTODESK, INC.는 어떠한 경우에도 이 자료와 관련되고 구입한 데 따른 특수한, 간접적, 파생적, 부수적 손해에 대한 책임을 지지 않습니다.

AUTODESK, INC.의 단독 및 배타적 책임은 어떠한 경우에도 여기에 명시된 자료의 구입 비용을 초과하지 않습니다.

Autodesk, Inc.는 제품을 수정하고 향상시킬 수 있는 권한을 보유합니다. 이 서적에는 발행할 때의 제품 상태가 명시되어 있고 미래의 모든 시점에 대한 제품을 반영하지는 않습니다.

Autodesk 상표

다음은 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Autodesk, Inc.의 등록 상표입니다. 3D Studio, 3D Studio MAX, 3D Studio VIZ, 3ds Max, ActiveShapes, Actrix, ADI, AEC-X, ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk, Autodesk Envision, Autodesk Inventor, Autodesk Map, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, Autodesk WalkThrough, Autodesk World, AutoLISP, AutoSketch, Backdraft, Bringing information down to earth, Buzzsaw, CAD Overlay, Character Studio, Cinepak, Cinepak(로고), Civil 3D, Cleaner, Codec Central, Combustion, Design Your World, Design Your World (logo), EditDV, Education by Design, Gmax, Heidi, HOOPS, i-drop, IntroDV, Lustre, Mechanical Desktop, ObjectARX, Powered with Autodesk Technology (logo), ProjectPoint, RadioRay, Reactor, Revit, Visual, Visual Construction, Visual Drainage, Visual Hydro, Visual Landscape, Visual Roads, Visual Survey, Visual Toolbox, Visual Tugboat, Visual LISP, Volo, WHIP! 및 WHIP! (로고).

다음은 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Autodesk, Inc.의 상표입니다. AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, AutoSnap, AutoTrack, Built with ObjectARX(로고), Burn, CAICE, Cinestream, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Content Explorer, Dancing Baby(이미지), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, Design Web Format, DWF, DWFit, DWG Linking, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, Extending the Design Team, GDX Driver, Gmax(로고), Gmax ready(로고), Heads-up Design, Incinerator, jobnet, LocationLogic, ObjectDBX, Plasma, PolarSnap, Productstream, RealDWG, Real-time Roto, Render Queue, Topobase, Toxik, Visual Bridge, Visual Syllabus 및 Wiretap.

Autodesk Canada Co. 상표

다음은 미국, 캐나다 및 기타 국가에서 사용되는 Autodesk Canada Co.의 등록 상표입니다. Discreet, Fire, Flame, Flint, Flint RT, Frost, Glass, Inferno, MountStone, Riot, River, Smoke, Sparks, Stone, Stream, Vapour, Wire.

다음은 미국, 캐나다 및 기타 국가에서 사용되는 Autodesk Canada Co.의 상표입니다. Backburner, Multi-Master Editing.

써드 파티 상표

기타 모든 상표명, 제품명 또는 상표는 각 해당 회사에 소유권이 있습니다.

써드 파티 소프트웨어 프로그램 크레딧

ACIS Copyright© 1989-2001 Spatial Corp. Portions Copyright© 2002 Autodesk, Inc.

AnswerWorks 4.0© 1997-2003 WexTech Systems, Inc. 이 소프트웨어의 일부© Vantage-Knexys. 판권 소유.

Copyright© 1997 Microsoft Corporation. 판권 소유.

Copyright© 1988-1997 Sam Leffler.

Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

AutoCAD® 2007 및 AutoCAD LT® 2007은 Dainippon Ink and Chemicals, Inc의 DIC Color Guide®에서 파생된 데이터의 허가 아래 생산되었습니다. Copyright© Dainippon Ink and Chemicals, Inc. 판권 소유. DIC 및 DIC Color Guide는 Dainippon Ink and Chemicals, Inc.의 등록 상표입니다.

Lernout & Hauspie Speech Products, N.V의 International CorrectSpell™ 철자 수정 시스템© 1995. 판권 소유.

InstallShield™ 3.0. Copyright© 1997 InstallShield Software Corporation. 판권 소유.

Macromedia® 및 Flash®은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표입니다.

사용자 문서 또는 소프트웨어 응용프로그램에 표시된 PANTONE® 색상은 PANTONE 식별 표준과 일치하지 않을 수 있습니다. 정확한 색상은 현재 PANTONE Color Publication을 참고하십시오.

PANTONE® 및 기타 Pantone, Inc. 상표는 Pantone, Inc.© Pantone, Inc., 2002의 소유입니다.

Pantone, Inc.는 특정 Autodesk 소프트웨어 제품과 함께 사용할 경우에만 분배하도록 Autodesk, Inc.에 라이선스가 부여된 색상 데이터 또는 소프트웨어의 저작권 소유자입니다. PANTONE 색상 데이터 또는 소프트웨어는 이 Autodesk 소프트웨어 제품을 실행할 경우를 제외하고 다른 디스크 또는 메모리로 복사할 수 없습니다.

Portions Copyright© 1991-1996 Arthur D. Applegate. 판권 소유.

이 소프트웨어의 일부는 Independent JPEG Group의 작업에 의거한 것입니다.

RAL DESIGN® RAL, Sankt Augustin, 2002

RAL CLASSIC® RAL, Sankt Augustin, 2002

RAL 색상은 RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL German Institute for Quality Assurance and Certification, re. Assoc.), D-53757 Sankt Augustin의 승인 아래 표현되었습니다.

Bitstream® 활자체 라이브러리 저작권 1992로부터의 활자체.

Payne Loving Trust© 1996로부터의 활자체. 판권 소유.

Idiom WorldServer™에서 생성된 인쇄 매뉴얼 및 도움말.

정부 사용

미국 정부에 의한 사용, 복사 및 공개에 대해서는 FAR 12.212(상용 컴퓨터 소프트웨어 권리의 제한) 및 DFAR 227.7202(기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리)에 명기된 제한 조건 규정이 적용됩니다.

목차

1 장	독립 실행형 설치의 빠른 시작	1
	설치 준비 방법	2
	시스템 요구사항 검토 방법	2
	관리 권한 요구사항의 이해	2
	사용자의 AutoCAD 2007 일련 번호를 찾는 방법	2
	설치 중 데이터 손실 방지 방법	2
	AutoCAD 익스프레스 도구 볼륨 1~9 찾기 위치	3
	이전 익스프레스 도구를 제품에 통합	3
	AutoCAD 설치 및 실행 방법	4
	AutoCAD 설치 방법	4
	AutoCAD 2007 등록 및 활성화 방법	5
	AutoCAD 2007 실행 방법	5
2 장	이전 릴리즈에서 AutoCAD 2007로 이동	7
	AutoCAD 사용을 위한 파워 사용자 요구사항 제거	8
	이전 릴리즈의 사용자 설정값 및 파일 마이그레이션	8
	사용자 설정값 마이그레이션	9
	마이그레이션 로그 파일 보기	13
	이전 릴리즈에서 파일을 마이그레이션한 다음 AutoCAD 2007 프로파일을 복원합니다	13
	마이그레이션 도구 사용	14

사용자 지정된 파일 찾기	14
데이터 링크 파일 찾기	15
플롯 스타일 파일 찾기	16
플로터 파일 찾기	16
PMP 파일 찾기	17
지원 파일 찾기	18
도면 템플릿 파일 찾기	21
텍스처어 파일 찾기	21

3 장 개별 사용자용 AutoCAD 설치 23

AutoCAD 2007 미디어 브라우저	24
시스템 요구사항	24
AutoCAD 설치	26
AutoCAD 등록 및 활성화	29
기능 추가 또는 제거	30
AutoCAD 다시 설치 또는 복구	31
AutoCAD 설치제거	32

색 인 33

독립 실행형 설치의 빠른 시작

1

이 섹션에서는 시스템에 AutoCAD를 설치하는 방법에 대한 단계별 지시사항을 제공합니다. 빠른 시작 섹션에서 설명되지 않은 문제가 있는 경우 전체 **독립 실행형 설치 안내서**를 읽어야 합니다.

네트워크 라이선스 또는 다중 시트 독립 실행형 버전 프로그램의 설치에 관한 정보는 미디어 브라우저의 문서 탭 및 도움말 시스템에 있는 **네트워크 관리자 안내서**를 참고하십시오.

이 장의 내용

- 설치 준비 방법
- AutoCAD 설치 및 실행 방법

설치 준비 방법

AutoCAD®를 설치하려면 시스템 요구사항을 검토하고, 관리자 권한 요구사항을 이해하고, AutoCAD 2007 일련 번호를 찾고, 실행 중인 모든 응용프로그램을 닫아야 합니다. 이상의 작업을 완료한 후 AutoCAD를 설치할 수 있습니다.

시스템 요구사항 검토 방법

AutoCAD을 설치할 컴퓨터가 시스템 요구사항을 만족하는지 확인하십시오. 시스템이 시스템 요구사항을 만족하지 않을 경우 AutoCAD와 운영 체제 수준에서 모두 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다.

시스템 요구사항을 검토하려면 24페이지에서의 "시스템 요구사항"을 참고하십시오.

관리 권한 요구사항의 이해

AutoCAD을 설치하려면 관리자 권한이 있어야 합니다. 도메인 관리자 권한이 있을 필요는 없습니다. 관리자 권한에 대한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.

AutoCAD를 실행하는 데는 파워 사용자 또는 관리자 권한이 필요하지 않습니다. 제한된 사용자로 프로그램을 실행할 수 있습니다.

사용자의 AutoCAD 2007 일련 번호를 찾는 방법

AutoCAD를 설치할 때 일련 번호 프롬프트가 나타납니다. 설치 도중에 중단할 필요가 없도록 프로그램을 설치하기 전에 이 번호가 있는지 확인하십시오.

일련 번호는 제품 패키지의 외부에 있습니다.

설치 중 데이터 손실 방지 방법

Microsoft® Outlook® 또는 바이러스 검사 프로그램 등 일부 프로그램이 실행 중인 경우에는 AutoCAD 설치 프로세스가 중단될 수 있습니다. 실행 중인 모든 응용프로그램을 닫아야 데이터가 손실되지 않습니다.

AutoCAD 익스프레스 도구 볼륨 1~9 찾기 위치

AutoCAD 익스프레스 도구 볼륨 1~9에는 AutoCAD 기능 확장에 도움을 제공하도록 만들어진 생산성 도구 라이브러리가 포함되어 있습니다. 이 라이브러리는 사용이 용이하고, 사용자의 메뉴 및 도구막대에 쉽게 통합될 수 있으며, AutoCAD의 광범위한 기능(치수기입, 도면, 객체 선택 및 객체 수정 등)이 포함되어 있습니다.

AutoCAD 설치의 일부분으로 AutoCAD 익스프레스 도구 볼륨 1~9를 설치할 수 있습니다. AutoCAD 설치 마법사에 있는 옵션의 도구 설치 페이지에서 익스프레스 도구 옵션 설치를 선택합니다.

주 익스프레스 도구는 원본 형식인 영어로만 사용되며 지원되지 않습니다. 이중 바이트 문자는 지원되지 않습니다.

이전 익스프레스 도구를 제품에 통합

일부 인기있는 익스프레스 도구가 제품에 통합되었습니다. 다음 명령이 추가되었습니다.

- CHSPACE
- COPYTOLAYER
- LAYCUR
- LAYDEL
- LAYFRZ
- LAYISO
- LAYLCK
- LAYMCH
- LAYMCUR
- LAYMRG
- LAYOFF
- LAYOFF
- LAYON
- LAYTHW
- LAYULK

■ LAYUNISO

■ LAYVPI

■ LAYWALK

CHSPACE 도구에 접근하려면 수정 메뉴 ► 공간 변경을 클릭하거나 명령행에서 *CHSPACE*를 입력합니다. 제품에서 도면층 도구에 접근하려면 도면층 또는 도면층 II 도구막대를 사용하거나, 형식 ► 도면층 도구 메뉴를 선택하거나, 명령행에서 명령을 입력합니다. 통합된 도구에 대한 도움말은 AutoCAD 도움말을 참고하십시오.

AutoCAD 설치 및 실행 방법

제품을 사용하려면 제품을 설치하고 등록 및 활성화한 다음 시작해야 합니다.

AutoCAD 설치 방법

AutoCAD를 설치하려면 두 개의 디스크가 필요합니다. 설치를 시작할 때 AutoCAD 2007 디스크 1/2를 삽입합니다. 프롬프트가 표시되면 AutoCAD 2007 디스크 2/2를 삽입하여 설치를 완료합니다.

- 1 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 AutoCAD 2007 디스크 1/2를 삽입합니다.
- 2 AutoCAD의 미디어 브라우저의 설치 탭에서 독립 실행형 설치를 클릭합니다.
- 3 AutoCAD 2007에서 설치를 클릭합니다.
- 4 Autodesk 설치 페이지에서 [확인]을 클릭하여 필요한 지원 구성요소를 설치합니다.
- 5 AutoCAD 설치 마법사에서 각 페이지에 있는 지시사항을 따릅니다. 프롬프트가 표시되면 AutoCAD 2007 디스크 2/2를 삽입하여 설치를 완료합니다.
- 6 제품 일련 번호가 있는지 확인하십시오. 일련 번호 없이 AutoCAD를 설치할 수 없습니다.

주 AutoCAD의 이전 릴리즈에서 업그레이드할 경우, 새 제품을 설치할 때 새로운 일련 번호를 사용합니다.

AutoCAD 설치에 대한 자세한 정보는 26페이지에서의 "AutoCAD 설치"를 참고하십시오.

AutoCAD 2007 등록 및 활성화 방법

AutoCAD가 설치되었을 때 제품을 시작하여 등록 프로세스를 시작하면 해당 제품을 즉시 등록할 수 있습니다. AutoCAD를 시작하면 제품 활성화 마법사가 나타납니다. 제품 활성화 마법사의 지시사항에 따라 제품을 등록합니다.

AutoCAD 등록에 대한 자세한 정보는 29페이지에서의 "AutoCAD 등록 및 활성화"를 참고하십시오.

AutoCAD 2007 실행 방법

빠른 시작 섹션에서 간략하게 설명된 이전 단계를 모두 수행한 경우에는 AutoCAD를 실행하고 새로운 기능 및 업데이트된 기능을 사용할 수 있습니다. 새로운 기능에 대한 자세한 정보는 제품 실행 시 표시되는 새로운 기능 워크샵을 참고하십시오.

다음과 같은 방법으로 AutoCAD를 시작할 수 있습니다.

- **바탕 화면의 바로 가기 아이콘.** AutoCAD를 설치하면 설치 중에 해당 옵션을 제거한 경우를 제외하고는 AutoCAD 2007 바로 가기 아이콘이 바탕화면에 표시됩니다. AutoCAD 2007 아이콘을 두 번 클릭하여 AutoCAD를 시작합니다.
- **시작 메뉴.** Windows 시작 메뉴에서 모든 프로그램(또는 프로그램) ➤ Autodesk ➤ AutoCAD 2007 ➤ AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- **AutoCAD가 설치된 위치.** 파워 사용자 또는 관리자 권한이 있으면 설치한 위치에서 AutoCAD를 실행할 수 있습니다. 권한이 제한된 사용자인 경우 시작 메뉴나 바탕 화면의 바로 가기 아이콘에서 AutoCAD를 실행해야 합니다. 사용자 바로 가기를 작성하려면 바로 가기의 시작 디렉토리가 가리키는 디렉토리에 사용자가 쓰기 권한이 있어야 합니다.

이전 릴리즈에서 AutoCAD 2007로 이동

2

시스템에 AutoCAD의 이전 버전이 설치되어 있는 경우 AutoCAD 2007 및 기타 버전의 프로그램을 동일한 시스템에 설치할 수 있습니다. 이것을 **병렬** 설치라고 합니다. AutoCAD의 **업그레이드** 버전을 구입한 경우 AutoCAD 2007를 설치한 120일 내에 이전 버전을 설치제거해야 합니다. 자세한 정보는 라이선스 계약서를 참고하십시오.

이 절에서 AutoCAD 사용을 위한 파워 사용자 요구사항 제거, 이전 릴리즈에서 마이그레이션, 이전 릴리즈에서 사용자화된 파일 사용 및 사용자화된 파일 찾기 등의 내용에 대해 알아볼 수 있습니다.

이 장의 내용

- AutoCAD 사용을 위한 파워 사용자 요구사항 제거
- 이전 릴리즈의 사용자 설정값 및 파일 마이그레이션
- 사용자 지정된 파일 찾기

AutoCAD 사용을 위한 파워 사용자 요구사항 제거

AutoCAD 2004 이전 릴리즈에서는 파워 사용자 권한이 있어야 AutoCAD를 실행할 수 있었습니다. 그러나 Autodesk는 파워 사용자 요구사항을 제거했으므로 이제 사용자는 제한된 사용자로 AutoCAD를 실행할 수 있습니다. 그에 따라 사용자화 가능 파일을 사용자가 접근할 수 있는 위치로 이동해야 했습니다. 이러한 파일의 이전 위치(*Program Files\AutoCAD*)는 **읽기 전용**입니다(해당 위치의 파일을 업데이트할 수 없음). *Documents and Settings* 폴더에 있는 사용자화 가능 파일의 새로운 위치에서 자신의 사용자화 가능 파일을 작성할 수 있습니다.

AutoCAD를 설치하려면 관리자 권한이 있어야 합니다. 관리자 권한에 대한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.

경고 제한된 사용자인 경우, 시작 메뉴나 바탕 화면의 바로 가기 아이콘에서 AutoCAD을(를) 실행해야 합니다. 사용자 바로 가기를 작성하려면 바로 가기의 시작 디렉토리가 가리키는 디렉토리에 쓰기 권한이 있어야 합니다. 제한된 사용자인 경우 AutoCAD가 설치된 폴더(예: *c:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exe*)에서 AutoCAD를 실행할 수 없습니다.

이전 릴리즈의 사용자 설정값 및 파일 마이그레이션

사용자 설정값 및 파일을 AutoCAD의 이전 릴리즈(AutoCAD 2000~AutoCAD 2007)에서 AutoCAD 2007로 마이그레이션할 수 있습니다. AutoCAD 2007를 처음 사용하거나 사용한지 얼마 되지 않은 경우 이전 릴리즈에서 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 바로 마이그레이션하면 파일을 덮어쓰지 않고 새 릴리즈의 사용자 설정값을 추적할 필요가 없어집니다.

다음 도구를 사용하여 설정값 및 파일을 마이그레이션할 수 있습니다.

- **사용자 설정값 마이그레이션 대화상자.** 사용자 프로파일, AutoCAD 및 사용자 정의 선종류 파일, AutoCAD 및 사용자 정의 해치 패턴 및 *acad.pgp* 파일(명령 정의 및 별칭 저장 파일)을 마이그레이션합니다. AutoCAD를 처음 시작할 때 사용자 설정값 마이그레이션 대화상자가 표시됩니다. 또한 나중에 시작 메뉴(Windows)에서 설정값을 마이그레이션할 수 있습니다.

■ **사용자 인터페이스 사용자화 대화상자.** 원본 MNU 또는 MNS 파일을 그대로 유지하면서 기존 메뉴 파일(MNU 및 MNS)을 CUI 형식으로 변환합니다. 이 대화상자에는 사용자 인터페이스 요소 마이그레이션, 사용자화된 파일 간 데이터 전송 및 사용자 인터페이스 요소 사용자화 방법이 간소화되어 있습니다. CUI 형식 및 메뉴 파일의 마이그레이션을 간소화하는 방법에 대한 자세한 정보는 **사용자화 안내서**의 사용자 인터페이스 사용자화를 참고하십시오.

■ **마이그레이션 도구.** 자동으로 마이그레이션할 수 없거나(AutoLISP® 파일 및 동봉된 MNL 파일) 어떤 파일을 마이그레이션할지 결정해야 하는(예: 도면 파일 세트에 있는 파일) 파일 또는 설정값의 마이그레이션을 도와줍니다.

<http://www.autodesk.co.kr>를 방문하고 마이그레이션 도구를 검색하여 이러한 마이그레이션 도구를 다운로드합니다.

주 파일 및 설정값 사용자화에 대한 정보는 AutoCAD 2007 미디어 브라우저 및 도움말 시스템에 위치한 **사용자화 안내서**를 참고하십시오.

사용자 설정값 마이그레이션

이전 AutoCAD 릴리즈(AutoCAD 2000~AutoCAD 2006)가 설치되어 있는 컴퓨터에 AutoCAD 2007를 설치하는 경우 일부 사용자 설정값을 이전 릴리즈에서 AutoCAD 2007로 마이그레이션할 수 있습니다.

사용자 프로파일을 마이그레이션할 수 있습니다. 이 파일에는 화면 색상, 커서 크기, 명령행 윈도우 글꼴 및 철자 검사에 사용하기 위해 선택하는 사전과 같은 도면 환경 설정값이 있습니다. 또한 사용자 프로파일 파일에는 AutoCAD가 지원, 사용자화 및 기타 파일을 검색하는 폴더가 포함되어 있습니다. 기본 AutoCAD 위치가 아닌 다른 위치에서 파일을 사용자화한 경우 해당 위치의 경로가 마이그레이션됩니다. 파일 자체는 마이그레이션되지 않습니다.

작성한 선종류, 해치 패턴 및 명령 별칭을 마이그레이션할 수 있습니다. 이러한 파일의 데이터는 사용자가 이 정보를 쉽게 찾아서 이 데이터를 향후 릴리즈로 마이그레이션할 수 있도록 AutoCAD 2007 파일 사용자 정의 부분에 추가됩니다. 사용자 설정값 마이그레이션 대화상자를 사용하여 셀 명령 또는 *acad.pgp* 파일에 추가한 주석을 마이그레이션할 수 없습니다.

주 사용자 폴더에 있는 부분적 플로터 구성(PC3) 파일을 변경한 경우 변경한 파일은 사용자 PC3 폴더 아래에 있는 *AutoCAD 2007 PC3* 폴더로 마이그레이션됩니다. PC3 파일은 이전 AutoCAD 릴리즈와의 역호환성을 유지하기 위해 별도의 폴더에 마이그레이션됩니다.

다음 표에는 사용자 설정값 마이그레이션 대화상자를 사용하여 마이그레이션된 파일, 각 파일에 대한 설명 및 파일의 마이그레이션 여부를 결정하는 데 유용한 파일 상세 정보가 나열되어 있습니다.

사용자 설정값 마이그레이션 대화상자를 사용하여 마이그레이션된 파일

파일 이름	파일 설명	상세 정보
<i>*.arg</i>	시스템 레지스트리에서 사용자 프로파일 정보를 백업하는 데 사용됩니다. ARG 파일은 마이그레이션되지 않습니다. 레지스트리 설정값이 마이그레이션됩니다.	사용자 프로파일의 변경 사항은 시스템 레지스트리에 저장되어 마이그레이션됩니다.
<i>*.lin</i>	사용자 정의 선종류를 저장합니다.	사용자 정의 선종류 파일이 마이그레이션됩니다.
<i>acad.lin</i>	표준 선종류 정의(AutoCAD 라이브러리 파일)가 포함되어 있습니다.	이 파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 이 파일에서 작성된 모든 선종류는 파일의 사용자 정의 선종류 부분에 있는 AutoCAD 2007 <i>acad.lin</i> 파일로 마이그레이션됩니다.
<i>acadiso.lin</i>	미터법 선종류 정의(AutoCAD 라이브러리 파일)가 포함되어 있습니다.	파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 이 파일에서 작성된 모든 선종류는 파일의 사용자 정의 선종류 부분에 있는 AutoCAD 2007 <i>acadiso.lin</i> 파일로 마이그레이션됩니다.
<i>*.pat</i>	사용자 정의 해치 패턴을 저장합니다.	사용자 정의 해치 패턴 파일이 마이그레이션됩니다.
<i>acad.pat</i>	표준 해치 패턴 정의(AutoCAD 라이브러리 파일)가 포함되어 있습니다.	파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 이 파일에서 작성된 모든 해치 패턴은 파일의 사용자 정의 해치 패턴 부분에 있는 AutoCAD 2007 <i>acad.pat</i> 파일로 복사됩니다.
<i>acadiso.pat</i>	미터법 해치 패턴 정의(AutoCAD 라이브러리 파일)가 포함되어 있습니다.	파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 이 파일에서 작성된 모든 미터법 해치 패턴은 파일의 사용자 정의 해치 패턴 부분에 있는 AutoCAD 2007 <i>acadiso.pat</i> 파일로 복사됩니다.
<i>acad.pgp</i>	셸 명령 및 명령 별칭 정의(ASCII 문자 형식의 프로그램 매개변수 파일)를 저장합니다.	이 파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 이 파일에서 작성된 모든 명령 별칭은 AutoCAD 2007 <i>acad.pgp</i> 파일로 복사됩니다.

사용자 설정값 마이그레이션 대화상자를 사용하여 마이그레이션된 파일

파일 이름	파일 설명	상세 정보
*.mnu	AutoCAD 2006보다 이전 버전인 AutoCAD의 메뉴 사용자화가 포함되어 있습니다.	파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 파일의 사본이 작성되고 동일한 이름의 CUI 파일로 변환됩니다. 새로운 CUI 파일이 주 CUI 파일로서 동일한 폴더에 위치합니다. 동일한 이름의 MNS 파일이 없는 경우에 MNU 파일이 변환됩니다.
*.mns	AutoCAD 2006보다 이전 버전인 AutoCAD의 메뉴 사용자화가 포함되어 있습니다.	파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 파일의 사본이 작성되고 동일한 이름의 CUI 파일로 변환됩니다. 새로운 CUI 파일이 주 CUI 파일로서 동일한 폴더에 위치합니다. 동일한 이름의 MNU 파일이 있는지 여부와 상관없이 MNS 파일이 변환됩니다.
*.cui	AutoCAD 2006부터 AutoCAD 버전의 사용자화를 포함합니다.	Autodesk에서 CUI 파일을 제공하는 경우 파일의 사용자 변경 사항은 새로운 버전의 CUI 파일로 마이그레이션됩니다. Autodesk에서 CUI 파일을 제공하지 않는 경우에는 CUI 파일이 네트워크 위치에 있지 않으면 주 CUI 파일이 있는 위치로 마이그레이션되고 복사됩니다. 이 경우 파일은 마이그레이션되지만 주 CUI 파일의 위치로 복사되지는 않습니다. 엔터프라이즈 CUI 파일은 자동으로 마이그레이션되지 않습니다. 반드시 수동으로 마이그레이션해야 합니다.

MNU, MNS 및 CUI 파일을 마이그레이션하기 전에 각 파일의 백업 사본이 다음 디렉토리에 저장됩니다.

₩Documents and Settings₩<사용자 프로파일>₩Application Data₩Autodesk₩<제품 버전>₩<릴리즈 번호>₩<언어>₩이전 버전 사용자 파일

주 기타 사용자 설정값 및 파일은 Autodesk 마이그레이션 도구를 사용하여 마이그레이션될 수 있습니다. 마이그레이션 도구에 대한 자세한 정보는 14페이지에서의 "마이그레이션 도구 사용"을 참고하십시오.

AutoCAD 2007를 처음 시작할 때 사용자 설정값을 마이그레이션하거나, 나중에 시작 메뉴(Windows)에서 파일을 마이그레이션할 수 있습니다.

AutoCAD 2007를 시작할 때 사용자 설정값을 마이그레이션하려면

- 1 AutoCAD 2007를 시작합니다.
- 2 사용자 설정값 마이그레이션 대화상자의 마이그레이션할 설정값 원본 리스트에서 사용자 설정값을 마이그레이션할 원본 AutoCAD 릴리즈를 선택합니다.
- 3 마이그레이션할 설정값 및 파일 상자에서 마이그레이션할 사용자 파일을 선택합니다.
- 4 확인을 클릭합니다.
- 5 사용자 설정값 마이그레이션 메시지에서 로그 파일을 보려면 확인을 클릭하고, 로그 파일을 지금 보지 않으려면 아니오를 클릭합니다.

주 나중에 로그 파일을 볼 수 있습니다. 나중에 로그 파일 접근에 대한 정보는 13페이지에서의 "마이그레이션 로그 파일 보기"를 참고하십시오.

AutoCAD 2007를 처음 사용하거나 사용한지 얼마 되지 않은 경우 이전 릴리즈에서 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 바로 마이그레이션하면 파일을 덮어쓰지 않고 새 릴리즈의 사용자 설정값을 추적할 필요가 없어집니다. 사용자 설정값 마이그레이션 대화상자를 사용할 때마다 AutoCAD에서는 *UserDataCache* 폴더에 있는 프로그램의 기본 CUI 파일을 재설정하고 이전 릴리즈에서 완료된 사용자화 내용을 모두 마이그레이션합니다.

시작 메뉴(Windows)에서 사용자 설정값을 마이그레이션하려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ► 모든 프로그램(또는 프로그램) ► Autodesk ► AutoCAD 2007 ► 사용자 설정값 마이그레이션을 클릭합니다.
- 2 사용자 설정값 마이그레이션 대화상자의 마이그레이션할 설정값 원본 리스트에서 사용자 설정값을 마이그레이션할 AutoCAD 릴리즈를 선택합니다.
- 3 마이그레이션할 설정값 및 파일 상자에서 마이그레이션할 사용자 파일을 선택합니다.
- 4 확인을 클릭합니다.
- 5 사용자 설정값 마이그레이션 메시지에서 로그 파일을 보려면 확인을 클릭하고, 로그 파일을 지금 보지 않으려면 아니오를 클릭합니다.

주 MNU/MNS 파일에서 CUI 파일로 마이그레이션된 풀다운 메뉴는 프로그램 사용자 인터페이스에서 접근할 수 있도록 작업공간에 추가되어야 합니다.

마이그레이션 로그 파일 보기

마이그레이션 로그 파일(*migration.xml*)은 AutoCAD 2007로 성공적으로 마이그레이션되지 않은 설정값 또는 파일에 대한 특정 정보를 제공합니다. 로그 파일은 이전 버전에서 AutoCAD 2007로 복사된 모든 파일을 표시합니다. 성공적으로 마이그레이션되지 않은 파일 관련 정보도 제공합니다. AutoCAD 2007 프로파일에 원하지 않거나 예상치 못한 결과가 있는 경우 로그를 사용하여 문제를 해결하십시오.

사용자 설정값 마이그레이션 대화상자를 사용하여 사용자 설정값 및 파일을 마이그레이션한 경우 마이그레이션 로그 파일을 열 수 있는 메시지가 표시됩니다. 여기에서 마이그레이션 로그 파일을 볼 수 있습니다. 또한 파일을 탐색한 다음 나중에 로그 상세 정보를 볼 수도 있습니다.

마이그레이션 로그 파일을 찾아서 보려면

- 1 Windows 탐색기에서 다음 위치를 탐색합니다.
\\Documents and Settings\\<사용자 프로파일>\\Application Data\\Autodesk\\<제품 버전>\\<릴리즈 번호>\\<언어>\\Migration.
- 2 *migration.xml*을 두 번 클릭하여 파일을 열고 마이그레이션 세부 사항을 표시합니다.

이전 릴리즈에서 파일을 마이그레이션한 다음 AutoCAD 2007 프로파일을 복원합니다.

이전 AutoCAD 릴리즈에서 프로파일을 마이그레이션한 후 AutoCAD 2007 기본 프로파일 설정값을 복원할 수 있습니다.

AutoCAD 2007 기본 프로파일을 복원하려면

- 1 도구 메뉴 ► 옵션을 클릭합니다.
- 2 옵션 대화상자의 프로파일 탭에서 복원할 프로파일을 클릭한 다음 재설정을 클릭합니다.
- 3 예를 클릭합니다. 프로파일이 AutoCAD 2007 기본 프로파일로 재설정됩니다.

마이그레이션 도구 사용

마이그레이션 도구를 사용하면 이전 릴리즈에서 사용자 파일을 업데이트할 경우 중간 과정을 건너뛸 수 있습니다. 이 도구를 통해 AutoCAD의 새 릴리즈로 업그레이드할 때 도면을 쉽게 공유할 수 있습니다. 다양한 언어의 마이그레이션 도구를 Autodesk 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

주 이러한 도구는 공용 도구이기 때문에 제품 지원은 Autodesk 토론 그룹으로 제한됩니다.

마이그레이션 도구는 다음과 같습니다.

- DWG TrueConvert. AutoCAD 릴리즈 14, AutoCAD 2000, AutoCAD 2004 및 AutoCAD 2007 도면 파일 형식과의 호환을 위해 모든 AutoCAD 또는 AutoCAD 기반 도면 파일을 변환합니다.
- ScriptPro. AutoCAD에서 스크립트 작업을 용이하게 합니다. ScriptPro를 사용하여 스크립트 파일과 스크립트를 적용할 도면 리스트를 지정하면 명령 세트를 여러 개의 도면에 적용할 수 있습니다.
- Layer State Converter. LMAN(AutoCAD® 익스프레스 도구 중 하나)에서 작성된 도면층 상태와 AutoCAD 2000i 소프트웨어에서 저장된 도면층 상태 간에 변환합니다.
- AutoLISP Compatibility Analyzer. AutoLISP 파일 및 동봉된 메뉴(MNL) 파일에 있는 AutoCAD 2007 호환성 문제에 대한 상세 정보를 표시합니다. 호환성 문제가 발견되면 도구는 문제에 대해 설명하고 해결 방법을 제안합니다.

사용자 지정된 파일 찾기

AutoCAD 2004에서 AutoCAD 2007까지 일부 사용자화 파일의 위치가 변경되었습니다. 파일 위치가 변경된 이유는 다음과 같습니다.

- **워크스테이션의 제한된 사용자 권한** 제한된 사용자로 AutoCAD를 실행할 수 있습니다. 즉, AutoCAD를 설치한 후에는 프로그램을 실행하기 위해 파워 사용자 또는 관리자 권한이 더 이상 필요하지 않습니다. 사용자 권한에 대한 자세한 정보는 8페이지에서의 "AutoCAD 사용을 위한 파워 사용자 요구사항 제거"를 참고하거나 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- **프로파일 로밍하기** 프로파일 로밍하기는 사용자가 네트워크의 모든 컴퓨터에 로그인하는 동시에 사용자 설정값을 유지할 수 있게 합니다. 개인 설정값 및 문

서와 같은 일부 파일은 사용자가 모든 컴퓨터에서 사용할 수 있지만 템플릿(웹으로 출판 템플릿 포함)과 같은 그밖의 파일은 사용자의 시스템에만 상주합니다. 프로파일 로밍이 네트워크에서 허용되는 경우 “로밍 가능한” 파일은 **Application Data\Autodesk\제품 버전** 폴더에 있고, “로밍 불가능한” 파일은 **Local Settings\Application Data\Autodesk\제품 버전** 폴더에 있습니다.

주 일부 운영 체제의 경우 사용자의 프로파일 아래에 있는 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. 이러한 파일을 표시하려면 화면표시 설정값을 변경해야 할 수 있습니다. 시작 메뉴에서 제어판 ➤ 폴더 옵션을 클릭합니다. 폴더 옵션 대화상자의 뷰 탭에서 [숨겨진 파일 및 파일 표시]를 클릭합니다.

데이터 링크 파일 찾기

AutoCAD 2004에서 AutoCAD 2007까지 데이터 링크 파일의 기본 위치가 변경되었습니다. 이러한 파일의 기본 위치에 대한 정보는 14페이지에서의 "사용자 지정된 파일 찾기"을 참고하십시오.

주 일부 운영 체제의 경우 사용자의 프로파일 아래에 있는 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. 이러한 파일을 표시하려면 화면표시 설정값을 변경해야 할 수 있습니다. 시작 메뉴에서 제어판 ➤ 폴더 옵션을 클릭합니다. 폴더 옵션 대화상자의 뷰 탭에서 [숨겨진 파일 및 파일 표시]를 클릭합니다.

데이터 링크 파일을 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ➤ 모든 프로그램(또는 프로그램) ➤ Autodesk ➤ AutoCAD 2007 ➤ AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ➤ 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 데이터 원본 위치 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 데이터 소스 위치에서 경로 이름을 클릭하여 데이터 링크 파일의 위치를 봅니다.

주 변경한 내용은 프로그램을 다시 시작하면 적용됩니다.

플롯 스타일 파일 찾기

AutoCAD 2004에서 AutoCAD 2007까지 플롯 스타일 파일의 기본 위치가 변경되었습니다. 이러한 파일의 기본 위치에 대한 정보는 14페이지에서의 "사용자 지정된 파일 찾기"를 참고하십시오.

주 일부 운영 체제의 경우 사용자의 프로파일 아래에 있는 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. 이러한 파일을 표시하려면 화면표시 설정값을 변경해야 할 수 있습니다. 시작 메뉴에서 제어판 ► 폴더 옵션을 클릭합니다. 폴더 옵션 대화상자의 뷰 탭에서 [숨겨진 파일 및 파일 표시]를 클릭합니다.

플롯 스타일 파일을 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ► 모든 프로그램(또는 프로그램) ► Autodesk ► AutoCAD 2007 ► AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ► 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 프린터 지원 파일 경로 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 플롯 스타일 테이블 검색 경로 파일 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 5 플롯 스타일 테이블 검색 경로에서 경로 이름을 클릭하여 플롯 스타일 파일의 위치를 봅니다.

주 또한 AutoCAD 명령행에 *stylesmanager*를 입력하여 플롯 스타일 파일을 찾을 수 있습니다.

플로터 파일 찾기

AutoCAD 2004에서 AutoCAD 2007까지 플로터 파일의 기본 위치가 변경되었습니다. 이러한 파일의 기본 위치에 대한 정보는 14페이지에서의 "사용자 지정된 파일 찾기"를 참고하십시오.

주 일부 운영 체제의 경우 사용자의 프로파일 아래에 있는 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. 이러한 파일을 표시하려면 화면표시 설정값을 변경해야 할 수 있습니다. 시작 메뉴에서 제어판 ► 폴더 옵션을 클릭합니다. 폴더 옵션 대화상자의 뷰 탭에서 숨김 파일 및 파일 표시를 클릭합니다.

플로터 파일을 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ➤ 모든 프로그램(또는 프로그램) ➤ Autodesk ➤ AutoCAD 2007 ➤ AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ➤ 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 프린터 지원 파일 경로 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 프린터 구성 검색 경로 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 5 프린터 구성 검색 경로에서 경로 이름을 클릭하여 플로터 파일의 위치를 봅니다.

주 또한 AutoCAD 명령행에 *plottermanager*를 입력하여 플로터 파일을 찾을 수 있습니다.

PMP 파일 찾기

AutoCAD 2004에서 AutoCAD 2007까지 PMP 파일의 기본 위치가 변경되었습니다. 이 파일의 기본 위치에 대한 정보는 14페이지에서의 "사용자 지정된 파일 찾기"를 참고하십시오.

주 일부 운영 체제의 경우 사용자의 프로파일 아래에 있는 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. 이러한 파일을 표시하려면 화면표시 설정값을 변경해야 할 수 있습니다. 시작 메뉴에서 제어판 ➤ 폴더 옵션을 클릭합니다. 폴더 옵션 대화상자의 뷰 탭에서 숨김 파일 및 파일 표시를 클릭합니다.

PMP 파일을 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ➤ 모든 프로그램(또는 프로그램) ➤ Autodesk ➤ AutoCAD 2007 ➤ AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ➤ 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 프린터 지원 파일 경로 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 프린터 설명 파일 검색 경로에서 경로 이름을 클릭하여 PMP 파일의 위치를 봅니다.

지원 파일 찾기

AutoCAD 2004에서 AutoCAD 2007까지 일부 지원 파일의 기본 위치가 변경되었습니다. 이러한 파일의 기본 위치에 대한 정보는 14페이지에서의 "사용자 지정된 파일 찾기"를 참고하십시오.

다음과 같은 지원 파일이 있습니다.

- 구성 파일(*acad2007.cfg*)
- 사용자화 파일(*acad.cui*)
- 사용자 아이콘 파일
- 도움말 및 기타 파일
- 글꼴 매핑 파일(*acad.fmp*)
- 대체 글꼴 파일(*simplex.shx*)
- 지원 경로 파일(*acad.dcl*, *acad.lin*, *acad.mnl*, *acad.pat*, *acad.pgp*, *acad.psf*, *acad.unt*, *acadiso.lin*, *acadiso.pat*, *ase.dcl*, *base.dcl*, *dbcon.cui*, *doshelp.dcl*, and *gdt.shx*)

주 일부 운영 체제의 경우 사용자의 프로파일 아래에 있는 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. 이러한 파일을 표시하려면 화면표시 설정값을 변경해야 할 수 있습니다. 시작 메뉴에서 제어판 ► 폴더 옵션을 클릭합니다. 폴더 옵션 대화상자의 뷰 탭에서 숨김 파일 및 파일 표시를 클릭합니다.

구성 파일의 기본 위치를 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ► 모든 프로그램(또는 프로그램) ► Autodesk ► AutoCAD 2007 ► AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ► 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 도움말 및 기타 파일 이름 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 구성 파일 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 5 구성 파일에서 경로 이름을 클릭하여 구성 파일의 위치를 봅니다.

사용자화 파일의 기본 위치를 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ➤ 모든 프로그램(또는 프로그램) ➤ Autodesk ➤ AutoCAD 2007 ➤ AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ➤ 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 사용자화 파일 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 주 사용자화 파일 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 5 주 사용자화 파일에서 경로 이름을 클릭하여 주 사용자화 파일의 위치를 봅니다.
- 6 엔터프라이즈 사용자화 파일의 왼쪽에 있는 플러스 기호(+)를 클릭하십시오.
- 7 엔터프라이즈 사용자화 파일에서 경로 이름을 클릭하여 엔터프라이즈 사용자화 파일의 위치를 보십시오.

주 기본적으로, 엔터프라이즈 파일을 정의하기 전에 파일 경로는 비어있습니다. 사용자화 파일의 정의에 대한 자세한 정보는 **사용자화 안내서**의 “사용자 인터페이스 사용자화”를 참고하십시오.

사용자 아이콘 파일의 기본 위치를 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ➤ 모든 프로그램(또는 프로그램) ➤ Autodesk ➤ AutoCAD 2007 ➤ AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ➤ 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 사용자화 파일 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 사용자 아이콘 위치 아래의 경로 이름을 클릭하여 사용자화 파일과 함께 사용된 사용자 버튼 이미지 파일의 위치를 표시합니다.

도움말 및 기타 파일의 기본 위치를 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ➤ 모든 프로그램(또는 프로그램) ➤ Autodesk ➤ AutoCAD 2007 ➤ AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ➤ 옵션을 클릭합니다.

- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 도움말 및 기타 파일 이름 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭하여 리스트를 확장합니다.
- 4 찾으려는 파일 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭한 후 경로 이름을 클릭하여 파일 위치를 봅니다.

글꼴 매핑 파일의 기본 위치를 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ► 모든 프로그램(또는 프로그램) ► Autodesk ► AutoCAD 2007 ► AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ► 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 문서 편집기, 사전 및 글꼴 파일 이름 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 글꼴 매핑 파일 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 5 글꼴 매핑 파일에서 경로 이름을 클릭하여 글꼴 매핑 파일의 위치를 봅니다.

대체 글꼴 파일의 기본 위치를 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ► 모든 프로그램(또는 프로그램) ► Autodesk ► AutoCAD 2007 ► AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ► 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 문서 편집기, 사전 및 글꼴 파일 이름 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 대체 글꼴 파일 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 5 대체 글꼴 파일에서 경로 이름을 클릭하여 대체 글꼴 파일의 위치를 봅니다.

지원 경로 파일의 기본 위치를 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ► 모든 프로그램(또는 프로그램) ► Autodesk ► AutoCAD 2007 ► AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ► 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 지원 파일 검색 경로 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 지원 파일 검색 경로에서 경로 이름을 클릭하여 지원 파일의 위치를 봅니다.

도면 템플릿 파일 찾기

AutoCAD 2004에서 AutoCAD 2007까지 도면 템플릿 파일의 기본 위치가 변경되었습니다. 이러한 파일의 기본 위치에 대한 정보는 14페이지에서의 "사용자 지정된 파일 찾기"를 참고하십시오.

주 일부 운영 체제의 경우 사용자의 프로파일 아래에 있는 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. 이러한 파일을 표시하려면 화면표시 설정값을 변경해야 할 수 있습니다. 시작 메뉴에서 제어판 ► 폴더 옵션을 클릭합니다. 폴더 옵션 대화상자의 뷰 탭에서 숨김 파일 및 파일 표시를 클릭합니다.

도면 템플릿 파일을 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ► 모든 프로그램(또는 프로그램) ► Autodesk ► AutoCAD 2007 ► AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ► 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 템플릿 설정 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 템플릿 설정값에서 도면 템플릿 파일 위치 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 5 도면 템플릿 파일 위치에서 경로 이름을 클릭하여 도면 템플릿 파일의 위치를 봅니다.

텍스처 파일 찾기

AutoCAD 2004에서 AutoCAD 2007까지 텍스처 파일의 기본 위치가 변경되었습니다. 이러한 파일의 기본 위치에 대한 정보는 14페이지에서의 "사용자 지정된 파일 찾기"를 참고하십시오.

주 일부 운영 체제의 경우 사용자의 프로파일 아래에 있는 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. 이러한 파일을 표시하려면 화면표시 설정값을 변경해야 할 수 있습니다. 시작 메뉴에서 제어판 ► 폴더 옵션을 클릭합니다. 폴더 옵션 대화상자의 뷰 탭에서 숨김 파일 및 파일 표시를 클릭합니다.

텍스처 파일을 찾으려면

- 1 Windows의 시작 메뉴 ➤ 모든 프로그램(또는 프로그램) ➤ Autodesk ➤ AutoCAD 2007 ➤ AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 도구 메뉴 ➤ 옵션을 클릭합니다.
- 3 옵션 대화상자의 파일 탭에서 텍스처 맵 검색 경로 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
- 4 텍스처 맵 검색 경로에서 경로 이름을 클릭하여 텍스처 파일의 위치를 봅니다.

개별 사용자용 AutoCAD 설치

3

이 절에서는 독립 실행형 컴퓨터의 개별 사용자용 AutoCAD 설치 및 활성화를 설명합니다. 네트워크 라이선스 또는 다중 시트 독립 실행형 버전 프로그램의 설치에 관한 정보는 미디어 브라우저의 문서 탭 및 도움말 시스템에 있는 **네트워크 관리자 안내서**를 참고하십시오.

이 장의 내용

- AutoCAD 2007 미디어 브라우저
- 시스템 요구사항
- AutoCAD 설치
- AutoCAD 등록 및 활성화
- 기능 추가 또는 제거
- AutoCAD 다시 설치 또는 복구
- AutoCAD 설치제거

AutoCAD 2007 미디어 브라우저

AutoCAD 미디어 브라우저의 한 위치에 모든 설치 관련 자료가 있습니다. 미디어 브라우저에서 사용자 문서에 액세스하고 제품 및 보조 도구를 설치하고 지원 솔루션을 보고, 네트워크에 AutoCAD를 배치하는 방법을 배울 수 있습니다.

주 AutoCAD를 설치하려면 두 개의 디스크가 필요합니다. 설치를 시작할 때 AutoCAD 2007 디스크 1/2를 삽입합니다. 프롬프트가 표시되면 AutoCAD 2007 디스크 2/2를 삽입하여 설치를 완료합니다. 설치를 완료한 다음 미디어 브라우저에서 문서에 접근하려면 디스크 1을 다시 삽입한 다음 문서 링크를 클릭해야 합니다.

- **설치하기 전에 설치 설명서를 검토해 보십시오.** AutoCAD를 설치하기 전에 시스템 요구사항, *AutoCAD 독립 실행형 설치 안내서* 및 *Readme.chm* 파일에 접근할 수 있습니다. 미디어 브라우저의 문서 탭에서 문서 파일 이름을 클릭하여 파일을 봅니다.

주 .pdf확장자를 가진 모든 파일을 보거나 인쇄하려면 Adobe® Acrobat Reader가 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다. Acrobat Reader가 없는 경우, www.adobe.com을 방문하여 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

- **AutoCAD를 설치합니다.** 미디어 브라우저의 설치 탭에서 독립 실행형 설치를 클릭합니다. 그런 다음, AutoCAD 2007에서 설치를 클릭하여 AutoCAD 2007 설치 마법사를 엽니다. 화면의 지침에 따라 설치를 완료합니다.

시스템 요구사항

AutoCAD®를 독립 실행형 컴퓨터에 설치하기 전에 컴퓨터가 시스템 최소 요구사항을 만족하는지 확인하십시오. 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항에 대해서는 다음 테이블을 참고하십시오.

하드웨어 및 소프트웨어 요구사항		
하드웨어/소프트웨어	요구사항	주
운영 체제	Windows® XP Professional, 서비스 팩 1 또는 2 Windows XP Home, 서비스 팩 1 또는 2 Windows XP Tablet PC, 서비스 팩 2 Windows 2000, 서비스 팩 3 또는 4(서비스 팩 4 권장)	AutoCAD의 비영어 버전은 AutoCAD 언어의 코드 페이지와 일치하는 사용자 인터페이스 언어로 운영 체제에 설치하는 것이 좋습니다. 코드 페이지는 다른 언어로 사용되는 문자 세트에 대한 지원을 제공합니다.

하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

하드웨어/소프트웨어	요구사항	주
웹 브라우저	Microsoft Internet Explorer 6.0, 서비스 팩 1 이상	서비스 팩 1 이상이 설치된 Microsoft Internet Explorer 6.0이 설치 워크스테이션에 설치되어 있지 않은 경우, AutoCAD를 설치할 수 없습니다. 다음의 Microsoft 웹 사이트에서 Internet Explorer를 다운로드할 수 있습니다. http://www.microsoft.com/downloads/
프로세서	Pentium III 또는 IV(Pentium IV 권장) 800 Mhz	
RAM	512MB(권장됨)	
비디오	트루 컬러를 포함하는 1024 x 768 VGA(최소)	Windows 지원 디스플레이 어댑터가 필요합니다.
하드 디스크	750MB 설치 공간	
좌표입력 장치	마우스, 트랙볼 또는 기타 장치	
CD-ROM	속도 상관없음(설치 전용)	
선택 하드웨어	Open GL® 호환 3D 비디오 카드 프린터 또는 플로터 디지털타이저 모뎀 또는 인터넷 연결 접근 네트워크 인터페이스 카드	

3D 사용을 위한 추가 권장사항

하드웨어/소프트웨어	요구사항	주
운영체제	Windows® XP Professional, 서비스 팩 2	AutoCAD의 비영어 버전은 AutoCAD 언어의 코드 페이지와 일치하는 사용자 인터페이스 언어로 운영 체제에 설치하는 것이 좋습니다. 코드 페이지는 다른 언어로 사용되는 문자 세트에 대한 지원을 제공합니다.
프로세서	3.0GHz 이상	
RAM	2GB 이상	
그래픽 카드	128MB 이상, OpenGL 가능 워크스테이션 클래스	테스트되고 인증된 그래픽 카드에 대한 자세한 정보는

3D 사용을 위한 추가 권장사항

하드웨어/소프트웨어	요구사항	주
------------	------	---

www.autodesk.com/autocad-graphicscard
를 방문하십시오.

하드 디스크	2GB(설치에 필요한 750MB 별도)
--------	-----------------------

AutoCAD 설치

이 섹션에는 독립 실행형 컴퓨터에 AutoCAD를 설치하는 방법이 포함됩니다.
AutoCAD를 설치하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.

AutoCAD를 설치하려면 두 개의 디스크가 필요합니다. 설치를 시작할 때 AutoCAD 2007 디스크 1/2를 삽입합니다. 프롬프트가 표시되면 AutoCAD 2007 디스크 2/2를 삽입하여 설치를 완료합니다.

주 AutoCAD 2007를 설치할 때 AutoCAD 시작 가속키(*acstart17.exe*)가 자동으로 설치됩니다. 시작 가속키를 사용하면 AutoCAD 2007를 처음 실행할 때 빨리 시작할 수 있습니다. 시작 시 가속 키를 실행하지 않으려면 가속 키를 끌 수 있습니다. 가속 키를 끄려면 시작 메뉴(Windows)에서 모든 프로그램(또는 프로그램) ▶ 시작을 클릭합니다. 그런 다음 AutoCAD 시작 가속키를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.

독립 실행형 컴퓨터에서 AutoCAD를 설치하려면

- 1 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 AutoCAD 2007 디스크 1/2를 삽입합니다.
- 2 미디어 브라우저에서 설치 탭을 클릭합니다.
- 3 설치 탭에서 독립 실행형 설치를 클릭합니다.
- 4 AutoCAD 2007 설치에서 설치를 클릭하여 AutoCAD 2007 설치 마법사를 시작합니다.
- 5 Autodesk 설치 페이지에서 [확인]을 클릭하여 필요한 지원 구성요소를 설치합니다.
- 6 [AutoCAD 2007 설치 마법사 사용을 환영합니다] 페이지에서 다음을 클릭합니다.

- 7 해당 국가의 Autodesk 소프트웨어 라이선스 계약서를 검토합니다. 설치를 완료하려면 이 계약서에 동의해야 합니다. 동의할 경우, [동의함]을 클릭하고 [다음]을 클릭합니다.

주 라이선스 조항에 동의하지 않을 경우 [취소]를 클릭하여 설치를 취소합니다.

- 8 일련 번호 페이지에서 제품 패키지에 있는 일련 번호 또는 그룹 ID를 입력합니다. [다음]을 클릭합니다.

주 그룹 ID 및 일련 번호가 모두 있는 경우 여기에 그룹 ID를 입력합니다.

- 9 사용자 정보 페이지에서 해당 사용자 정보를 입력합니다.
여기에 입력하는 정보는 영구적 정보이며 컴퓨터에서 도움말 ► 정보를 통해 액세스할 수 있는 AutoCAD 윈도우에 표시됩니다. 제품을 설치/제거하지 않는 이상 이 정보를 나중에 변경할 수 없으므로 올바른 정보를 입력하도록 하십시오.

- 10 [다음]을 클릭합니다.

- 11 설치 유형 선택 페이지에서 원하는 설치 유형을 지정하고 다음을 클릭합니다. **일반**은 가장 일반적인 응용프로그램 기능을 설치합니다. 이 옵션은 대부분 사용자에게 권장됩니다.

사용자 설치를 선택하면 사용자가 선택한 응용프로그램 기능만 설치됩니다. 설치하려는 기능을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

■ **CAD 표준** 사용자의 표준에 부합되는 설계 파일 검토 도구가 포함됩니다.

■ **데이터베이스**. 데이터베이스 접근 도구를 포함합니다.

■ **사전**. 여러 가지 언어 사전을 포함합니다.

■ **도면 암호화**. 보안 옵션 대화상자를 사용하여 암호로 도면을 보호할 수 있도록 합니다.

■ **익스프레스 도구**. AutoCAD 지원 도구 및 유틸리티를 포함합니다.

■ **글꼴**. 프로그램 글꼴(트루타입 글꼴은 프로그램에 자동으로 설치됨)을 포함합니다.

■ **재료 라이브러리**. 모형에 적용하기 위해 전문적으로 구축된 재료가 300개 이상 포함되어 있습니다.

- **사용자 설정값 마이그레이션**. 사용자가 이전 릴리즈의 사용자 설정값 및 파일을 마이그레이션하도록 합니다. 자세한 정보는 9페이지에서의 "사용자 설정값 마이그레이션"을 참고하십시오.
 - **새 기능 워크샵**. 사용자가 새로운 기능을 학습하는데 도움을 주기 위한 동영상 데모, 연습문제 및 샘플 파일이 포함됩니다.
 - **이동 라이선스 유틸리티** 독립 실행형 라이선스를 컴퓨터 사이에서 이동할 수 있는 도구를 포함합니다.
 - **참조 관리자**. 도면과 연관된 외부 참조 파일의 경로를 보고 편집할 수 있도록 합니다.
 - **샘플**. 여러 기능 견본 파일이 포함됩니다.
 - **튜토리얼**. 제품 학습 과목이 포함됩니다.
 - **VBA 지원**. 응용프로그램용 Microsoft Visual Basic 지원 파일이 포함됩니다.
- 12** 선택적 도구 설치 페이지에서 익스프레스 도구 설치 체크박스를 선택하여 AutoCAD 익스프레스 도구를 설치합니다. 재료 라이브러리 설치 체크박스를 선택하여 재료 라이브러리를 설치합니다.
- 13** 대상 폴더 페이지에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 다음을 클릭하여 기본 대상 폴더를 받아들입니다.
 - 경로를 입력하거나 [찾아보기]를 클릭하여 AutoCAD를 설치할 다른 드라이브와 폴더를 지정합니다. [확인]을 선택한 다음, [다음]을 클릭합니다.
-
- 주 컴퓨터 드라이브에 디스크 공간이 얼마나 남아 있는지 보려면 디스크 계산 버튼을 클릭합니다.
-
- 14** PGP 및 CUS 사전 파일과 같은 텍스트 파일을 편집하려면 문자 편집기 페이지 선택에서 문자 편집기를 선택합니다. 기본 문자 편집기를 선택하거나 사용 가능 문자 편집기 리스트에서 다른 편집기를 선택할 수 있습니다. 또는 [찾아보기]를 클릭하여 목록에 없는 문자 편집기를 찾을 수도 있습니다.
- 15** 문자 편집기 페이지 선택의 제품 바로 가기 섹션에서 사용자의 바탕화면에 AutoCAD 바로 가기 아이콘을 표시할지 여부를 선택합니다. 제품 아이콘이 사용자의 바탕 화면에 기본적으로 표시됩니다. 바로 가기 아이콘을 표시하지 않으려면 확인란 선택을 취소합니다. 그런 다음, [다음]을 클릭합니다.
- 16** 설치 시작 페이지에서 [다음]을 클릭하여 설치를 시작합니다.

설치가 진행되는 정도를 표시하는 [시스템 업데이트 중] 화면이 나타납니다. 설치가 완료되면 [설치 완료] 화면이 표시됩니다.

- 17 [AutoCAD 2007이 성공적으로 설치됨] 페이지에서 [마침]을 클릭합니다. [마침]을 클릭하면 이 페이지에서 **읽어보기** 파일이 열립니다. 이 파일에는 AutoCAD 2007 문서에 수록되지 않은 정보가 들어 있습니다. **읽어보기** 파일을 나중에 보려면 **읽어보기** 옆에 있는 확인란의 선택을 해제하십시오.

주 또한 AutoCAD를 설치한 후 **읽어보기** 파일을 볼 수도 있습니다.

- 18 시스템을 다시 시작하라는 프롬프트가 나타나면 시스템을 다시 시작하십시오.

축하합니다! AutoCAD 설치가 성공적으로 완료되었습니다. 이제 제품을 등록하고 프로그램을 사용할 수 있습니다. 제품을 등록하려면 AutoCAD를 시작하고 화면에 표시되는 지시를 따릅니다.

주 Autodesk에서는 이미징 소프트웨어를 사용하여 Autodesk 제품을 배포하는 것을 권장하거나 지원하지 않습니다. 그러나, 이 배포 방법을 사용하려는 경우 **네트워크 관리자 안내서**의 Distribute the Product Using Imaging Software에 있는 상세한 지침을 검토하십시오.

AutoCAD 등록 및 활성화

처음 AutoCAD를 시작할 경우 제품 활성화 마법사가 표시됩니다. 이때 AutoCAD를 활성화하거나 AutoCAD를 실행하여 나중에 활성화할 수도 있습니다. AutoCAD를 즉시 활성화하지 않을 경우, 프로그램을 실행한 30일 내에 제품 활성화 마법사가 표시됩니다. 유효한 활성화 코드를 입력하지 않으면 프로그램을 시작할 때마다 코드를 입력하라는 프롬프트가 나타납니다. AutoCAD를 실행한 30일 이후 유효한 활성화 코드를 제공하지 않은 경우, 활성화 코드를 입력해야 AutoCAD를 실행할 수 있습니다. AutoCAD를 활성화한 경우 제품 활성화 마법사는 더 이상 표시되지 않습니다.

제품을 등록하고 활성화하는 가장 빠르고 안전한 방법은 인터넷을 사용하는 것입니다. 제품 정보를 간단하게 입력하여 인터넷을 통해 Autodesk에 전송합니다. 정보를 보내면 등록 및 활성화 절차가 즉시 수행됩니다.

AutoCAD를 등록하고 활성화하려면

- 1 Windows 시작 메뉴 ➤ 모든 프로그램(또는 프로그램) ➤ Autodesk ➤ AutoCAD 2007 ➤ AutoCAD 2007를 클릭합니다.
- 2 AutoCAD 2007 제품 등록 마법사에서 제품 활성화를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 3 등록 및 활성화(활성화 코드 받기)를 클릭합니다.
- 4 [다음]을 클릭하고 화면에 표시되는 지시를 따릅니다.
인터넷에 접근할 수 없거나 다른 등록 방법을 사용하려는 경우 다음 중 한 가지 방법을 통해 AutoCAD를 등록하고 활성화할 수 있습니다.
 - 전자 우편.등록 정보를 사용하여 전자 우편 메시지를 작성하고 Autodesk로 전송합니다.
 - 팩스 또는 우편/메일.등록 정보를 입력하고 정보를 팩스나 메일로 Autodesk에 보냅니다.

기능 추가 또는 제거

언제든지 AutoCAD 기능을 추가 또는 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 처음 AutoCAD를 설치할 때 사용자 설치 옵션을 선택하였으나 원래 설치하지 않은 새로운 기능을 추가하려 할 수 있습니다. 또는 원래 설치한 모든 기능을 사용할 필요가 없을 수 있습니다. 대화상자의 프로그램 추가 또는 제거를 사용하여 기능을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

기능을 추가하거나 제거하려면

- 1 Windows의 제어판에서 프로그램 추가 또는 제거를 두 번 클릭하십시오.
- 2 프로그램 추가 또는 제거 대화상자에서 AutoCAD 2007를 클릭한 다음, 변경을 클릭하십시오.
- 3 AutoCAD 응용프로그램 추가 또는 제거 페이지에서 기능 추가 또는 제거 옵션을 선택하고 다음을 클릭하십시오.
- 4 다음 페이지에서 원하는 기능을 선택합니다. 선택하는 기능에 따라 다음 옵션 중 하나가 표시됩니다.
 - 로컬 하드 드라이브에 설치됩니다.사용자의 하드 드라이브에 기능 또는 기능 구성요소를 설치합니다.

■ 모든 기능이 사용 불가능하게 됩니다.기능 사용을 불가능하게 합니다.

주 처음 설치할 때 선택한 AutoCAD 기능으로 되돌리려면 [재설정]을 클릭합니다.

- 5 설치 시작 페이지에서 [다음]을 클릭합니다.
- 6 구성요소가 추가되었거나 제거되었으면 AutoCAD 2007 대화상자에서 [마침]을 클릭합니다.
- 7 시스템을 다시 시작하라는 프롬프트가 나타나면 시스템을 다시 시작합니다.

AutoCAD 다시 설치 또는 복구

AutoCAD에서 필요한 파일을 실수로 삭제하거나 변경한 경우, AutoCAD가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 명령을 실행하거나 파일을 찾을 때 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. AutoCAD를 다시 설치하거나 복구하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 다시 설치 또는 복구에서는 프로그램을 처음 설치할 때 선택한 설치 유형에서 선택한 기능을 사용합니다.

AutoCAD를 다시 설치하거나 복구하려면

- 1 Windows의 제어판에서 프로그램 추가 또는 제거를 두 번 클릭하십시오.
- 2 프로그램 추가 또는 제거 윈도우에서 AutoCAD 2007를 선택한 다음, 변경을 클릭하십시오.
- 3 프로그램 추가 또는 제거 윈도우에서 AutoCAD 2007 재설치 또는 수리를 선택하고 다음을 클릭하십시오.
- 4 수행할 다시 설치 유형 선택 페이지에서 다음 항목 중 하나를 클릭하고 [다음]을 클릭합니다.

■ **AutoCAD 2007 다시 설치.** 이 옵션은 레지스트리를 복구하고 원래 설치에서 모든 파일을 다시 설치합니다. AutoCAD 2007 설치 옵션의 레지스트리 복구 또는 오류 복구에서 문제를 해결할 수 없는 경우 이 옵션을 사용합니다.

■ **내 AutoCAD 2007 설치의 오류 복구.** 이 옵션은 AutoCAD에서 원래 설치한 모든 레지스트리 항목을 대체하며 원래 설치에서 손실된 파일만 다시 설치합니다. AutoCAD 파일이 손실된 경우 이 옵션을 사용합니다.

- 5 설치 시작 화면에서 [다음]을 선택하여 이 작업을 시작합니다.
- 6 복구 또는 다시 설치를 완료했으면 AutoCAD 2007 페이지에서 [마침]을 클릭합니다.
- 7 시스템을 다시 시작하라는 프롬프트가 나타나면 시스템을 다시 시작합니다.

AutoCAD 설치제거

AutoCAD을 설치제거하면 모든 구성요소는 제거됩니다. 즉, 사용자가 이전에 구성요소를 추가 또는 제거했거나 AutoCAD를 다시 설치 또는 복구했어도 설치제거를 통해 해당 컴퓨터에서 모든 AutoCAD 설치 파일이 제거됩니다.

AutoCAD를 설치제거하려면

- 1 Windows의 제어판에서 프로그램 추가 또는 제거를 클릭하십시오.
- 2 프로그램 추가 또는 제거 윈도우에서 AutoCAD 2007를 선택한 다음, 제거를 클릭하십시오.
- 3 표시된 메시지 상자에서 [예]를 클릭하고 AutoCAD를 제거합니다.
- 4 시스템을 다시 시작하라는 프롬프트가 나타나면 시스템을 다시 시작합니다.

색인

숫자

- 3D 비디오 카드 26
- 시스템 요구사항 26

A

- acad.cui(템플릿 메뉴) 파일 18
- acad.dcl 파일 18
- acad.fmp 파일 18
- acad.lin(선종류 라이브러리) 파일 18
- acad.mln(여러 줄 라이브러리) 파일 18
- acad.mnl(메뉴 LISP) 파일 18
- acad.pat(해치 패턴 라이브러리) 파일 18
- acad.pgp(프로그램 매개변수) 파일 18
- acad.psf(PostScript 채움 패턴 라이브러리) 파일 18
- acad.unt 파일 18
- acad2007.cfg 파일 18
- acadiso.lin(미터법 선종류 정의) 파일 18
- acadiso.pat(미터법 해치 패턴 정의) 파일 18
- ARG 파일 10
- ase.dcl 파일 18
- AutoCAD 독립 실행형 설치 안내서 24
- 보기 24
- AutoCAD 실행 5
- AutoLISP Compatibility Analyzer, 마이그레이션 도구 14

B

- base.dcl 파일 18

C

- CAD 표준(독립 실행형 설치에 대한 사용자 기능) 27

CD 브라우저, 미디어 브라우저 **참고**

- CD-ROM 드라이브 24
- 시스템 요구사항 24
- CD, 설치 26
- CHSPACE 명령 3
- COPYTOLAYER 명령 3
- CUI 형식 8-9
- 메뉴 파일 전환 대상 8
- 사용자 설정값 마이그레이션하기 9

D

- doshelp.dcl 파일 18
- DWG TrueConvert, 마이그레이션 도구 14

G

- gdt.shx 파일 18

I

- Internet Explorer(Microsoft) 24

L

- LAYCUR 명령 3
- LAYDEL 명령 3
- LAYFRZ 명령 3
- LAYISO 명령 3
- LAYLCK 명령 3
- LAYMCH 명령 3
- LAYMCUR 명령 3
- LAYMRG 명령 3
- LAYOFF 명령 3
- LAYON 명령 3
- LAYTHW 명령 3
- LAYULK 명령 3

LAYUNISO 명령 3
LAYVPI 명령 3
LAYWALK 명령 3
LIN 파일 9

M

Microsoft Internet Explorer 24
MNS 파일 8-9
 기존 메뉴 파일 8
 사용자 메뉴 파일 마이그레이션하기 9
MNU 파일 8-9
 기존 메뉴 파일 8
 사용자 메뉴 파일 마이그레이션하기 9

O

OpenGL 드라이버 24
 시스템 요구사항 24

P

PAT 파일 9
PDF 파일 24
 보기 또는 인쇄하기 24
PDF 파일 인쇄하기 24
PGP 파일 8-9
PMP(플롯 모형 매개변수) 파일 17

R

RAM 24
 시스템 요구사항 24
README 파일 24
 보기 24

S

ScriptPro, 마이그레이션 도구 14
simplex.shx 파일 18

V

VBA 지원 28

W

Windows XP 32
 독립 실행형 프로그램 설치제거하
 기 32
Windows 운영 체제 24
 시스템 요구사항 24

ㄱ

구성 파일 18
구성요소, 사용자 추가하기 30
그래픽 카드 26
 시스템 요구사항 26
그룹 ID 26
기본 파일 위치
 찾기 **참고**
기존 메뉴 파일 8

L

네트워크 라이선스가 부여된 설치 23
네트워크 인터페이스 카드 26
 시스템 요구사항 26

ㄷ

다중 시트 독립 실행형 설치 1, 23
대체 글꼴 매핑 파일 18
대체 글꼴 파일 20
데이터 링크 파일 15
데이터베이스 접근 도구 27
도구 8, 14
 마이그레이션 도구 8
 변환 도구 14
도면 암호화 도구 27
도면 템플릿 파일 21

- 도면층 도구 4
- 도면층 상태 변화기, 마이그레이션 도구 14
- 도움말 파일 18-19
- 드라이버 24
 - OpenGL 드라이버 시스템 요구사항 24
- 프린터 드라이버 **참고**
- 디스플레이 어댑터 26
 - 시스템 요구사항 26

ㄴ

- 로밍 가능 파일, 위치 15
- 로밍 불가능 파일, 위치 15

ㄷ

- 마법사 29
 - 제품 활성화 마법사 29
- 마이그레이션 도구 8, 14
 - 다운로드하기 8
- 마이그레이션 도구 다운로드하기 8
- 마이그레이션 로그 파일 13
 - 보기 13
- 메뉴 파일 8
 - CUI 형식으로 전환하기 8
 - 기존 메뉴 파일 8
- 메모리(RAM) 24
 - 시스템 요구사항 24
- 모니터 24
 - 비디오 24
 - 시스템 요구사항 24
- 미디어 브라우저 24, 26
 - 설치 26
 - 독립 실행형 프로그램 설치하기 24
 - 정보 24

ㄹ

- 바로 가기 아이콘 5, 28
 - 바탕 화면의 바로 가기 아이콘 5, 28

- 사용자 바로 가기 5
- 바탕 화면의 바로 가기 아이콘 28
 - 설치하기 28
- 보기 13, 24
 - PDF 파일
 - 마이그레이션 로그 파일 13
 - 설치 문서 24
 - 시스템 요구사항 24
- 브라우저 24
 - 시스템 요구사항 24
- 비디오 모니터 24
 - 시스템 요구사항 24
- 비디오 카드 26
 - 시스템 요구사항 26
- 빠른 시작 1
 - 독립 실행형 프로그램 설치 1

ㄱ

- 사용자 바로 가기 5, 8
 - 독립 실행형 프로그램 실행 위치
 - 바로 가기 **참고**
 - 독립 실행형 프로그램 실행하기 8
 - 작성하기 5
- 사용자 설정값 8-9, 12-13
 - 이전 릴리즈에서 마이그레이션하기 8-9, 12-13
 - 사용자 프로파일 기본 설정값 복원하기 13
- 사용자 설정값 마이그레이션 대화상자 8
- 사용자 설정값 변환 대화상자 9, 28
- 사용자 설치 26
 - 응용프로그램 기능 옵션 26
- 사용자 아이콘 파일 18-19
- 사용자 인터페이스 대화상자 사용자화 8
- 사용자 인터페이스 요소 8
 - 사용자화하기 8
- 사용자 프로파일 8-9, 13
 - 사용자 설정값 마이그레이션 후 기본 설정값 복원하기 13
 - 사용자 설정값 마이그레이션하기 8-9

- 사용자화 파일 18-19
- 사용자화된 파일 8, 14-18, 21
 - PMP 파일 17
 - 데이터 링크 파일 15
 - 도면 템플릿 파일 21
 - 새 기본 위치 8
 - 지원 파일 18
 - 찾기 14
 - 텍스처 파일 21
 - 플로터 파일 16
 - 플롯 스타일 파일 16
- 사용자화된 파일(독립 실행형 설치) 9, 12-13
 - 이전 릴리즈에서 사용자 설정값 마이그레이션하기 9, 12-13
 - 사용자 프로파일 기본 설정값 복원하기 13
 - 지원 파일, 지원 파일 **참고**
- 사용자화하기 8
 - 사용자 인터페이스 요소 8
- 사용할 수 없는 피쳐, 독립 실행형 설치에서 31
- 사전 27
- 새 기본 파일 위치
 - 찾기 **참고**
- 새로운 기능 워크샵 26, 28
- 서비스 팩(Windows) 24
- 소프트웨어 요구사항 24
- 시스템 요구사항 2, 24
 - 검토하기, 독립 실행형 프로그램에 사용 2
 - 보기 24
- 시작 가속키 26
 - 사용 불가능하게 하기 26
- 시작 메뉴(Windows) 5, 12
 - 독립 실행형 프로그램 시작 위치 5
 - 사용자 설정값 마이그레이션하기 12
- 시작하기
 - 독립 실행형 프로그램
 - 독립 실행형 설치 실행하기 **참고**

O

- 아이콘 사용자화 18
- 예제 파일 28
- 이동 라이선스 유틸리티 26
- 이동 라이선스 유틸리티 28
- 이전 릴리즈 8-9, 12-13
 - 사용자 설정값 마이그레이션하기 8-9, 12-13
 - 사용자 프로파일 기본 설정값 복원하기 13
- 이전 릴리즈에서 사용자 설정값 마이그레이션하기 8-9, 12-13
- 독립 실행형 프로그램 시작 시 12
- 사용자 프로파일 기본 설정값 복원하기 13
- 시작 메뉴에서 12
- 이전 릴리즈에서 업그레이드하기 4
- 등록용 일련 번호 4
- 이전 릴리즈에서 사용자화된 파일 사용자화된 파일(독립 실행형 설치) **참고**

ㅈ

- 재료 라이브러리 27
- 제거하기 30, 32
 - 독립 실행형 설치 후 피쳐 30
 - 프로그램 32
 - 프로그램 32
- 제도 환경 9
 - 사용자 프로파일 설정값 9
- 제품 활성화 마법사 5, 29
- 제한된 사용자 8, 14
 - 독립 실행형 프로그램 실행하기, 제한 8
 - 사용자 바로 가기 작성 8
 - 사용자화 가능 파일, 새 기본 위치 8
 - 워크스테이션에 대한 권한 14
- 제한된 사용자 권한 5

좌표입력 장치 24
 시스템 요구사항 24
 지원 경로 파일 20
 지원 파일 18
 지원 경로 파일 **참고**

ㄸ

추가하기 30
 독립 실행형 설치 후 피쳐 30

E

튜토리얼 28

표

파워 사용자 8
 사용자화 가능 파일, 새 기본 위치 8
 파워 사용자 요구사항 제거 8
 파일 15
 사용자화된 파일(독립 실행형 설치) **참고**
 지원 경로 파일 **참고**
 기본 파일 위치
 찾기 **참고**
 로밍 가능/로밍 불가능 파일 위치 15

이전 릴리즈에서 사용자화된 파일 사용
 자화된 파일(독립 실행형 설치)

참고

프로그램 재설치하기 31
 프로그램 활성화하기 5, 29-30
 독립 실행형 프로그램 등록 및 활성화하
 기 **참고**
 독립 실행형 설치에서 5, 29
 제품 활성화 마법사 29
 프로세스 단계 30
 프로세서 24
 시스템 요구사항 24
 프로파일 14-18, 21
 로밍 14
 폴더, 보기 15-18, 21
 프로파일 로밍하기 14
 피쳐, 독립 실행형 설치 후 추가 및 제거하
 기 30

ㅎ

하드 디스크 24
 시스템 요구사항 24
 하드웨어 요구사항 24
 해치 패턴 9
 마이그레이션하기 9

